

# Configurer le champ PieceRéf lors de l'import des écritures au format FEC

Vous pouvez désormais déterminer, pour chacun de vos dossiers, lequel des deux champs « Référence » ou « Pièce » de la comptabilité doit correspondre au champ « PieceRef » du fichier FEC.


Pour rappel, actuellement lors de :

- l'import de fichier FEC, le champ "PieceRef" du FEC alimente le champ "Référence" de la comptabilité
- l'export de fichier FEC, le champ "PieceRef" du FEC est alimenté par le champ "Pièce" de la comptabilité


Pour modifier le paramétrage par défaut au niveau dossier :

## Configuration > Comptabilité

- Une fenêtre s'ouvre, allez dans **Champ à utiliser pour la référence de pièce dans le fichier FEC**, sélectionnez soit **Pièce** ou **Référence**, puis cliquez sur **Ok** pour valider.



Une nouvelle fenêtre s'ouvre indiquant que la sauvegarde est réussie, cliquez sur **Ok** pour finaliser.



Lorsque que vous faites l'import d'un fichier, un bloc texte "Information" est désormais disponible pour rappel de la règle à appliquer sur le dossier afin de déterminer quel champ des écritures de la comptabilité (pièce ou référence) sera alimenté par le champ "PieceRef" du fichier FEC.

Comptabilité > Imports > Ecritures > Fichier d'écritures comptables

Paramètres fichier

Format du fichier: XML    Fichier:    Parcourir...    Ne pas importer le lettrage:

Mettre à jour les dates d'a nouveaux:     Mettre en devise favorite les devises ayant plus de dix occurrences:

Information

Le champ "Pièce" du fichier FEC alimente soit le champ "pièce" soit le champ "référence" des écritures comptables. Avant d'importer le fichier FEC, il convient de définir la règle à appliquer pour le dossier, depuis le menu configuration de la comptabilité.

Prévisualisation

Journal	Date	Compte	Libellé Cpt	Tiers	Lib. tiers	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Montant d...	Devise
---------	------	--------	-------------	-------	------------	---------	-------	-------	--------	--------------	--------

Selon le paramétrage défini au niveau dossier (**Configuration > Comptabilité**), vous verrez dans l'entête de colonne du cadre de prévisualisation soit le champ "Pièce" soit le champ "Référence".



Le paramétrage au niveau de la configuration du dossier est donc déterminant.

## Scénario d'import avec le champ "Référence"

### Configuration > Comptabilité

Champ à utiliser pour la référence de pièce dans le fichier FEC:

### Comptabilité > Import > Ecritures > FEC

Prévisualisation

Journal	Date	Compte	Libellé Cpt	Tiers	Lib. tiers	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Montant	Montant d...	Devise
---------	------	--------	-------------	-------	------------	---------	-----------	-------	--------	---------	--------------	--------

### Comptabilité > Saisie

Lien	Date	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	01/06/2017	FACT466400663	40100000	FOURNISSEU...		FFA 466400663	0.00	70.95
2	01/06/2017	FACT466400663	60125000			FFA 466400663	51.65	0.00
3	01/06/2017	FACT466400663	62415000			FFA 466400663	19.30	0.00

## Scénario d'import avec le champ "Pièce"

### Configuration > Comptabilité

Champ à utiliser pour la référence de pièce dans le fichier FEC:

### Comptabilité > Import > Ecritures > FEC

Prévisualisation

Journal	Date	Compte	Libellé Cpt	Tiers	Lib. tiers	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Montant d...	Devise
---------	------	--------	-------------	-------	------------	---------	-------	-------	--------	--------------	--------

### Comptabilité > Saisie

Lien	Date	Pièce	Compte	Tiers	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
1	01/06/2017	FACT466400663	40100000	FOURNISSEU...		FFA 466400663	0.00	70.95
2	01/06/2017	FACT466400663	60125000			FFA 466400663	51.65	0.00
3	01/06/2017	FACT466400663	62415000			FFA 466400663	19.30	0.00

Lors de l'export du fichier FEC, le champ "PieceRef" du fichier FEC sera alimenté selon la règle définie dans la configuration du dossier.

